

Procédure de connexion au réseau WI-FI « eduroam »


Windows 10




UNIVERSITÉ
PARIS-EST CRÉTEIL
VAL DE MARNE

1. Méthode Simple


Cliquez sur l'icône réseau / wifi dans la barre des tâches en bas à droite, puis choisissez le réseau "eduroam" :



Cliquez sur "Se connecter" :




Saisissez votre adresse de messagerie UPEC au format « prenom.nom@u-pec.fr » ou « prenom.nom@etu.u-pec.fr » et votre mot de passe correspondant :



Puis validez.

Vous êtes maintenant connecté :




2. Méthode Avancée


Si la méthode simple ne fonctionne pas, vous pouvez essayer la méthode avancée.

Note : La méthode décrite ci-dessous fonctionne pour toutes les versions de Windows 10 (il existe parfois des méthodes plus rapides mais ne sont pas valables pour toute les versions).


Pour cela, cliquez sur le menu démarrer situer en bas à gauche de votre ordinateur et taper : **control.exe /name Microsoft.NetworkAndSharingCenter**



Une nouvelle fenêtre intitulée **Centre de Réseau et partage** va s'ouvrir. Cliquez sur **Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau** pour ajouter le réseau eduroam




Cliquez sur **Se connecter manuellement à un réseau sans fil** :




Dans le champ **Nom Réseau**, renseignez « eduroam ». Puis sélectionnez « WPA2 Entreprise » dans le champ **Type de sécurité** :

Cliquez ensuite sur Modifier les paramètres de connexion :

Cliquez sur l'onglet **Sécurité** :



Puis cliquez sur **Paramètres** :




Cliquez sur le bouton **Configurer**


Et décocher la case dans la nouvelle fenêtre :

Validez avec OK, puis validez la fenêtre précédente avec OK aussi.


Cliquez maintenant sur **Paramètres avancés** :



Cochez la case **Spécifier le mode d'authentification** et sélectionnez dans la liste déroulante **Authentification utilisateur** :



Une fois cette fenêtre validée avec **OK**, puis la précédente aussi, vous pouvez cliquer sur Fermer, la configuration du réseau « eduroam » est terminée.



Pour la connexion au réseau, il suffit d'appliquer la même procédure que pour la connexion avec la méthode simplifiée.